

# Como instalar o Player Ubisign em Windows 10

---

**IMPORTANTE:** Por favor, tenha em conta que o Player Ubisign é uma instalação para utilizador individual. Escolha cuidadosamente a conta em que vai instalar o Player, pois não irá correr noutras contas.

Por favor, siga estes passos cuidadosamente. **IMPORTANTE:** necessita de privilégios de administração do sistema para executar esta instalação.

1. Verifique que o Windows Media Player 11 ou superior está instalado
2. Verifique que a versão mais recente do Adobe Flash Player (para Firefox - NPAPI) está instalada (<http://get.adobe.com/flashplayer/otherversions/>)
3. Defina opção de visualização para uma combinação ótima de resolução, frequência de refrescamento, e qualidade de cor superior
4. Desabilite o login manual#
  - Iniciar -> Executar (tecla Windows + R) -> introduza "control userpasswords2"
  - Desligue "Os utilizadores têm de introduzir um nome de utilizador e palavra-passe para utilizar este computador"
  - Em alternativa, siga as instruções em <http://support.microsoft.com/kb/315231>
5. Desabilite os Sons do Windows#
  - Painel de Controlo -> Som -> Separador Sons
  - Escolha o esquema de som "Sem sons"
6. Defina as opções de energia para atividade constante do sistema#
  - Painel de Controlo -> Opções de Energia
  - Escolha o plano Elevado Desempenho
  - Clique em "Alterar definições do esquema"
  - Clique em "Alterar definições avançadas de energia"
  - Para Disco Rígido, escolha Desligar o disco rígido após 0 minutos
  - Para Botões de energia e tampa, escolha Encerrar para a Ação do botão de alimentação
  - Para Visualização, escolha Desligar o ecrã após 0 minutos
7. Altere o fundo do ambiente de trabalho para preto#
  - Definições (o novo atalho Windows por cima do botão Ligar/Desligar) -> Personalização -> Fundo
  - Em "Fundo", seleccione "Cor Sólida"
  - Seleccione o quadrado preto
8. Desabilite a proteção de ecrã#
  - Definições (o novo atalho Windows por cima do botão Ligar/Desligar) -> Personalização -> Ecrã de bloqueio

- Clique em “Definições de ecrã de bloqueio”
- Escolha "(Nenhum)" para "Proteção de Ecrã"

9. Desabilite o serviço de relatório de problemas#

- Painel de Controlo -> Ferramentas Administrativas -> Serviços
- Selecione “Serviço de Relatório de Erros do Windows”
- Clique com o botão direito do rato em cima e selecione "Propriedades"
- No Tipo de Inicialização, selecione “Desativado”
- Clique OK

10. (opcional) Desabilite as atualizações Flash Player#

- Painel de Controlo -> Sistema e Segurança -> Flash Player
- Selecione o separador “Atualizações”
- Clique no botão “Alterar Definições de Atualização”
- Selecione “Nunca procurar por atualizações”

11. (opcional) Instale codecs de vídeo

- Se usar formatos de vídeo que não são suportados nativamente pelo Windows, e que não recomendamos devido à instabilidade que introduzem no sistema, terá de instalar um pacote de codecs como, por exemplo, o [K-Lite Codec Pack](#)
- IMPORTANTE: deve instalar a versão 32-bits, mesmo que esteja a usar uma máquina a 64-bits

12. (opcional) Verifique o seu software anti-vírus. O único software de anti-vírus software que foi por nós validado é o Microsoft Security Essentials. Não garantimos que outro software de anti-vírus não colocam problemas à execução do Player.

13. (opcional) Configure a BIOS para#

- arranque sem teclado (se necessário)
- arrancar automaticamente após quebra de energia
- arrancar automaticamente a uma determinada hora (RTC Alarm Power On)

16. Execute o instalador do Player## e siga os passos até ao fim. Ser-lhe-á pedido para definir uma hora de reinício automático e uma hora para atualizações automáticas do software do Player#. Este é um procedimento opcional embora recomendado para manter a estabilidade do Player e do sistema. Pode desabilitar estas opções deixando o campo em branco.

17. Após algum tempo (30 a 90 segundos), o Player Ubsign deve arrancar automaticamente e executar o canal por defeito; ser-lhe-á pedido que registe o Player num determinado domínio/rede. Contacte o dono do seu domínio Ubsign para que lhe sejam fornecidos os necessários dados de registo.

18. Finalmente, reinicie o Windows# (o Player deve arrancar automaticamente depois do Windows ter concluído o processo de arranque)

# - não se aplica a instalações Player Personal (e.g., em máquinas orientadas ao uso pessoal onde a instalação do Player foi feita apenas com o propósito de experimentação / demonstração)

## - Downloads do Ubsign Player disponíveis em duas versões:

Standard (produção):

<http://www.ubisign.com/downloads/playersetup.exe>

Personal (uso pessoal / trial):

<http://www.ubisign.com/downloads/playerpersonalsetup.exe>