

PEC MAILER AGGIORNAMENTO E ISTRUZIONI

La prima operazione è verificare la versione PECMailer installata sul PC.


La versione attuale che tutti dovrebbero avere è la:

<http://studio.namirial.com/PecMailer/PECMailerLiteSetup.17.47.318-DRC.exe>

Se il cliente dovesse avere una versione precedente alla **17** occorre installare quella sopra indicata **SOLO dopo aver effettuato una copia backup della cartella EDMSMailer** che contiene tutti gli account e salvarla sul Desktop o su un dispositivo di archiviazione (ad esempio chiavetta USB) seguendo questi passaggi:

C:\Users\nomeutente\windows\AppData\Local

oppure dal programma Pecmailer è raggiungibile in questo in questo modo:




Dopo aver effettuato la copia di backup è possibile procedere con l'aggiornamento della versione del PECMAILER alla più recente:

<http://studio.namirial.com/PecMailer/PECMailerLiteDRC-19.42.293.exe>

Terminata l'installazione della nuova versione occorre copiare il backup precedentemente salvato. Cercare la cartella C:\Users\nomeutente\windows\AppData\Local e rinominare la cartella EDMSMailer presente per esempio tasto destro RINOMINA EDMSMailer_old.

Successivamente copiare la cartella di Backup in C:\Users\nomeutente\windows\AppData\Local. Terminato di copiare è possibile aprire il software PECMAILER e appariranno sulla sinistra tutti gli indirizzi presenti sulla precedente versione.


Se invece il cliente avesse necessità di importare dei nominativi da file .xls occorre installare (dopo la 19) il pacchetto che si trova in C:\ProgramData\Setup:



ATTENZIONE MOLTO IMPORTANTE PER LA CONFIGURAZIONE DEGLI ACCOUNTS:

Cliccare con il tasto destro sull'ACCOUNT e verificare l'impostazione da applicare.

Le 3 impostazioni possibili sono:



DISABILITATA: non riceve non invia ed è il parametro pre impostato

RICEZIONE: riceve solamente

RICEZIONE E CANCELLAZIONE: riceve e il messaggio viene eliminato da SERVER