

ISTRUZIONI SULL'UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE

DOWNLOAD SOFTWARE FIRMACERTA e DRIVER

Per poter far funzionare correttamente il dispositivo di firma digitale è necessario installare il software FirmaCerta (nel caso delle token il software FirmaCerta è già installato nella chiavetta usb) e i Driver per il corretto funzionamento.
Anche nel caso in cui si deciderà di utilizzare altri Software per la Firma (Es. Dike) sarà comunque necessario installare i Software e i driver.

- Collegarsi al sito www.drcnetwork.it

- Cliccare su **Servizi -> Area Strumenti Operativi -> Smart Card & Business Key -> Software Firma Digitale**



- Procedere con il DOWNLOAD e L'INSTALLAZIONE del software FirmaCerta e dei 2 Driver BIT4ID E Switch Service.

SOFTWARE FIRMA DIGITALE

SOFTWARE PER WINDOWS

- Software per firmare digitalmente i file: [Software FIRMACERTA](#)

Il software FirmaCerta consente di apporre e verificare una o più firme digitali su qualunque tipo di file. Inoltre consente di gestire le funzioni di cambio e sblocco del PIN del dispositivo di firma digitale e di RINNOVO della firma digitale prima della scadenza.

- Software per emettere e creare i dispositivi di firma digitale: [Software FIRMACERTA LRA](#)

Il software FirmaCerta LRA è necessario per la masterizzazione delle firme digitali per i propri clienti accedendo dal Portale.

- Driver per Windows

L'installazione dei seguenti Driver sarà necessario per il corretto funzionamento delle firme digitali (Accesso a Siti e Firmare Digitalmente):

- [BIT4ID](#)

- [Switch Service](#)

SOFTWARE PER MAC

- Software per firmare digitalmente i file: [Software FIRMACERTA](#)

Il software FirmaCerta consente di apporre e verificare una o più firme digitali su qualunque tipo di file. Inoltre consente di gestire le funzioni di cambio e sblocco del PIN del dispositivo di firma digitale e di RINNOVO della firma digitale prima della scadenza.

- Software per emettere e creare i dispositivi di firma digitale: [Software FIRMACERTA LRA](#)

Il software FirmaCerta LRA è necessario per la masterizzazione delle firme digitali per i propri clienti accedendo dal Portale.


FIRMARE DIGITALMENTE UN FILE

Collegare il dispositivo di firma digitale al computer (Smart Card nel lettore / Token nella porta USB)

Aprire il Software FirmaCerta e cliccare su Firma




Selezionare il file da firmare e il percorso di destinazione di salvataggio del file



Il software chiederà il tipo di firma digitale del file tra PAdES e CAdES (.p7m).

Per il formato .p7m occorre selezionare il tasto NO.



Digitale il PIN presente della busta cieca o nella scratch card.



L'operazione è conclusa e il file sarà salvato nella cartella selezionata inizialmente.

