

# Konfiguracja Adobe Reader

## (Instrukcja obsługi - wersja 1.1)



**EuroCert Sp. z o.o.**

ul. Puławska 474  
02-884 Warszawa  
KRS: 0000408592  
NIP: 9512352379

Dział handlowy:  
+48 22 490 36 45  
handlowy@eurocert.pl

Dział techniczny:  
+48 22 490 49 86  
wsparcie@eurocert.pl

+48 22 390 59 95  
biuro@eurocert.pl  
[www.eurocert.pl](http://www.eurocert.pl)

**Przed rozpoczęciem konfiguracji należy upewnić się, że zostały spełnione następujące wymagania techniczne:**


- zainstalowane oprogramowanie pośredniczące właściwe dla używanej karty inteligentnej
- zainstalowane oprogramowanie Adobe Reader
- podczas wykonywania procedury konfiguracji karta musi znajdować się w czytniku, a czytnik musi być podłączony do komputera

**W przypadku gdy oprogramowanie Adobe Reader nie zostało zainstalowane proszę pobrać je od producenta i zainstalować:**


<https://get.adobe.com/pl/reader/>

**Proces konfiguracji wymaga wykonania następujących kroków:**


1. Proszę kliknąć wskazaną opcję w menu i wybrać „Preferencje”.




2. Proszę wybrać „Podpisy” pośród kategorii po lewej stronie okna, a następnie kliknąć wskazany poniżej przycisk.




3. Proszę rozwinąć listę o nazwie „Elektroniczne ID”, a następnie wybrać „Moduły i znaczniki PKCS#11” i kliknąć wskazany poniżej przycisk. W nowo otwartym oknie proszę wskazać bibliotekę kryptograficzną (/Applications/Charismathics/libcmp11.dylib).



4. Po wykonaniu poprzedniego kroku i kliknięciu we wskazane miejsce lista po lewej stronie zostanie rozwinięta.



5. Proszę kliknąć „Zaloguj” i wpisać PIN.



6. Proszę kliknąć najniższą opcję z wcześniej rozwiniętego menu, zaznaczyć preferowany certyfikat, a następnie kliknąć ikonę ołówka. W ostatnim kroku proszę kliknąć „Użyj do podpisania”.

