

CONFIGURAZIONE PEC SU APP GMAIL

Il presente manuale illustra i passaggi fondamentali per gestire l'account PEC sull'App Gmail, validi sia per sistemi operativi Android che iOS.

Per iniziare la configurazione *aprire l'app Gmail - cliccare in alto a destra nel simbolo (cerchio) dell'attuale account configurato* – e poi su **Aggiungi un altro account**.

Nella successiva schermata scegliere **Altro**.

Nella schermata che si apre, **inserire il proprio indirizzo PEC** e poi cliccare su **Configurazione Manuale** (in basso a sinistra).



Aggiungi il tuo indirizzo email

Inserisci il tuo indirizzo email

indirizzo@lamiappec.it

CONFIGURAZ. MANUALE

AVANTI

Scegliere ora il tipo di configurazione, **POP3** oppure **IMAP**.

Nella schermata che si apre, inserire la password e cliccare **Avanti**.




Indirizzo: indirizzo@lamiaptec.it

Di quale tipo di account si tratta?

Personale (POP3)

Personale (IMAP)



Indirizzo: indirizzo@lamiaptec.it

Password

.....



Impostazioni server Posta in arrivo

Nome utente: indirizzo@lamiaptec.it

Password:

Server: pops.sicurezza postale.it

Elimina email da server: Mai

AVANTI

- Se si è scelto **POP3**, inserire i seguenti parametri:
“Server”: **pops.sicurezza postale.it**
“Elimina email da server”: selezionare **Mai** nel menù a tendina

Cliccare **Avanti** per proseguire.

AVANTI

- Se si è scelto **IMAP**, inserire il seguente parametro:
"Server": **imaps.sicurezza postale.it**

Cliccare **Avanti** per proseguire.



Impostazioni server Posta in arrivo

Nome utente

indirizzo@lamiapcc.it

Password

.....



Server

imaps.sicurezza postale.it

AVANTI



Impostazioni server Posta in uscita

Richiedi accesso



Nome utente

indirizzo@lamiapostale.it

Password

.....



Server SMTP

smtps.sicurezza postale.it

Inserire ora i dati relativi al server in uscita SMTP come da immagine a fianco:

- “Richiedi accesso”: attivare la voce
- “Server SMTP”: **smtps.sicurezza postale.it**

Cliccare **Avanti** per proseguire.

AVANTI

Nell'ultima schermata selezionare le *Opzioni account* secondo le proprie esigenze.

Cliccare **Avanti** e poi di nuovo **Avanti** per terminare.



Opzioni account

Frequenza sincronizzazione:

Ogni 15 minuti



Avvisami all'arrivo di email



Sincr. email per questo account

AVANTI