

# Configuration de la messagerie HEP

## Pour l'environnement Windows Phone 8

### Introduction

Vous pouvez configurer des comptes e-mail sur un serveur Microsoft Exchange Server, des comptes utilisant Exchange ActiveSync et des comptes Office 365.

### Configuration

1. Dans l'écran d'accueil, faites glisser vers la gauche jusqu'à la liste **Applications**, appuyez sur **Paramètres**, puis sur **E-mail+Comptes**.
2. Appuyez sur **Ajouter un compte > Outlook**.
3. Appuyez sur le champ **Adresse e-mail**, puis tapez votre adresse e-mail.
4. Appuyez sur **Mot de passe**, puis tapez votre mot de passe.
5. Appuyez sur **Se connecter**. Si le téléphone trouve les paramètres de votre compte, les e-mails, le calendrier et les contacts sont synchronisés sur l'appareil, et vous pouvez passer à l'étape 8. Dans le cas contraire, passez à l'étape suivante.
6. Dans l'écran **Outlook**, procédez comme suit, puis appuyez sur **Se connecter** :

CHAMP	ACTION
ADRESSE E-MAIL	Vérifiez que votre adresse e-mail s'affiche correctement.
MOT DE PASSE	Appuyez sur <b>Afficher le mot de passe</b> , puis vérifiez si le mot de passe est correct.
NOM D'UTILISATEUR	Vérifiez si le nom d'utilisateur est correct. (jean.dubois)
DOMAINE	Tapez hep-bejune.ch

7. Appuyez sur **Avancés**, faites ce qui suit:
  - a. Appuyez sur le champ **Serveur**, puis entrez **mail.hep-bejune.ch**.
  - b. Appuyez sur **Afficher tous les paramètres**, vérifiez que le paramètre **Le serveur nécessite une connexion chiffrée (SSL)** est défini.
  - c. Appuyez sur **Se connecter**
8. Si le message **Nouveau mot de passe nécessaire** s'affiche après quelques instants, appuyez sur **Définir**, sur le champ **Nouveau mot de passe**, puis entrez un mot de passe (minimum 4 caractères). Appuyez sur le champ **Confirmez le mot de passe**, tapez le même mot de passe, puis appuyez sur **Terminé**.