



# SECURE FILE SYNC – FILE SERVER ENABLEMENT



Cloud2 B.V.  
Koelmalaan 350 - 5e verdieping  
1812 PS Alkmaar

Contents

GEbruik VAN FILE SERVER ENABLEMENT ..... 2



## GEbruik VAN FILE SERVER ENABLEMENT



De optie 'File Server Enablement' stelt u in staat bestaande folders op te nemen in een Share in Secure File Sync. Dit houdt in dat u bijvoorbeeld een 'Data' folder op uw Fileserver kunt laten synchroniseren met een Share. Deze optie maakt het makkelijk om uw bestaande data overal beschikbaar te maken, terwijl u wel in controle bent over de rechten op de folder.

Wanneer u een folder op een machine aan een Share koppelt met File Server Enablement, zal er beide kanten op gesynchroniseerd worden, zodat beiden data folders aan elkaar gelijk zijn. Dit zorgt ervoor dat Secure File Sync Users dezelfde data kunnen zien en bewerken als lokale domein gebruikers.

Wij adviseren om allereerst een nieuwe lege Share aan te maken, voordat u File Server Enablement gaan configureren, omdat alle data van een bestaande Share direct naar de originele folder gedownload zou worden.

U zult voor de server een eigen user aan moeten maken in Secure File Sync, en u zult ook de applicatie moeten installeren op de machine waar de folder staat. Zorg ervoor dat de user de optie File Server Enablement mag gebruiken (anders kan de user niet browsen in de machine). Ook is het belangrijk dat in de applicatie op de machine de optie 'Disable Remote Browsing' niet aanstaat, anders zal het systeem het browsen naar files blokkeren.

U selecteert als Organization Admin de optie Machines en kiest vervolgens voor 'Enable Mapping', daarna selecteert u op de machine waarvan u de bestaande folder wilt delen door middel van 'Map Folders':

Machines - Demo Frank							
All	Synced	Syncing	Error	Needs Update	Offline		
<i>The data displayed below is updated every 8 hours. The last report value indicates the time of the latest update.</i>							
Status	Machine Name	OS	Version	Organization	Connection Info	Sync Status	Queue
▶	OFF01MAC01 Added: Aug 3, 2016 <a href="#">Map Folders</a>   <a href="#">Disable Mapping</a>		2.6.0.1163	Demo Frank	Login: 2/14/18, 3:18 PM Logout: 2/14/18, 3:20 PM Last Report: 2/14/18, 9:04 AM	AGENT OFFLINE	0 Files 0 B
▶	WIN-VM S89J5UM32 Added: Aug 8, 2017 <a href="#">Enable Mapping</a>		2.6.0.1163	Demo Frank	Login: 2/7/18, 2:58 PM Logout: 12/20/17, 11:58 AM Last Report: 2/15/18, 6:05 AM	AGENT SYNCED	0 Files 0 B

De lokale harddisks van de server worden nu weergegeven. U kunt ook een netwerk locatie gebruiken, klik dan aan de rechterkant op de 'Map network drive' optie. U kunt direct verbinding maken met een netwerkschijf:

MAP NETWORK DRIVE

Map Network Drive

Network Path

Username

Password

Als de netwerkshare gekoppeld is wordt hij weergegeven onder de lokale schijven van de server.

Een netwerkshare kan weer verwijderd worden door de share op de server zelf te verwijderen, en daarna het File Server Enablement menu te verlaten en terug te keren in de portal.

U kiest in het browse-menu de folder welke u wilt Sharen, en kiest aan de rechterkant uit de pull-down aan welke user of Team Shares deze gehangen moet worden. U klikt op 'Submit' om de folder te delen.

File Server Enablement

MAP NETWORK DRIVE

Map Folders - WIN-VMS89J5UM32

WIN-VMS89J5UM32

- ▶ C:\
- ▶  Logs
- ▶  **PerfLogs**
- ▶  Program Files
- ▶  Program Files (x86)
- ▶  Recovery
- ▶  Users

Map Folders Below

**Note:** You cannot map a folder to the account that is registered on the file server enabled machine or any Team Share that account is subscribed to. These accounts will be removed as options in the drop-down.

C:\PerfLogs

Choose Account or Team Share ▼

Wij adviseren u om een lege Team Shares aan te maken, en de lokale folder hieraan te koppelen. Het systeem doet een synchronisatie tussen de folders, dus wanneer u een bestaande map kiest wordt de data daaruit ook gesynchroniseerd naar de lokale folder.

Er zijn een aantal bestands locaties welke op dit moment nog niet geshared kunnen worden:

- Shares van andere systemen
- USB-schijven of andere externe schijven
- iSCSI discs
- Overige externe locaties.