



# Woody Ingest

## Instructions de mise à jour

La procédure ci-dessous décrit la mise à jour de [Woody Ingest](#) depuis une version antérieure vers la version 2.8.

Les nouveautés de la version 2.8 sont décrites dans la release note correspondante.

### Note en cas d'installation sur Windows 7 ou Windows 2008 Server

En cas d'installation de la version 2.8 sur Windows 7 ou Windows 2008 Server, un message d'erreur peut potentiellement apparaître au lancement de l'installateur.

Si ce problème se produit, merci de suivre la procédure indiquée ici : <http://support.woody-technologies.com/solution/articles/24000013495-installation-of-64-bits-version-of-woody-products-causes-error-on-some-operating-systems>

### Procédure de mise à jour

1. Arrêter [Woody Ingest](#) via la console Windows.
2. Désinstaller [Woody Ingest](#) via le panneau de configuration Windows.
3. Ouvrir le navigateur web et purger son cache (raccourci Ctrl+Shift+Del).
4. Renommer le dossier C:\ProgramData\Woody Technologies\Woody Ingest, en cas de retour arrière ou pour récupérations des profils et watchfolders.
5. Installer la nouvelle version de [Woody Ingest](#).

### Upgrade depuis une version 2.6.x ou postérieure

Les profils d'ingest et les watchfolders sont compatibles et peuvent être importés dans l'application.

6. Depuis le dossier renommé à l'étape 4, copier les fichiers **\*.profile** et **profiles.wcfg** dans le dossier C:\ProgramData\Woody Technologies\Woody Ingest\config.
7. Depuis le dossier renommé à l'étape 4, copier les fichiers **\*.wcfg** correspondant à vos watchfolders dans le dossier C:\ProgramData\Woody Technologies\Woody Ingest\config.
8. Depuis le dossier renommé à l'étape 4, copier le dossier **DataLog** dans le dossier C:\ProgramData\Woody Technologies\Woody Ingest.
9. Lancer l'interface web de [Woody Ingest](#). Dans l'onglet Setup, cliquer sur Import watchfolders en bas de page. Les watchfolders sont automatiquement liés aux profils copiés.
10. Effectuez les réglages nécessaires dans l'onglet Setup, notamment pour définir le nombre de flux d'ingest simultanés.
11. Dans l'onglet Manager, pensez à démarrer l'ensemble des scripts à l'aide du bouton Start de la première ligne.

### Upgrade depuis une version antérieure à 2.6.x

Les profils d'ingest ne sont pas compatibles pour les versions antérieures à la version 2.6.X. En cas de mise à jour depuis une version antérieure, les profils et watchfolders doivent être recréés après installation.

N'hésitez pas à contacter le support Woody Technologies en cas de questions ou difficultés.